1 メールリストダイアログバー

Mbox Viewer は 3 つの内部メール リストを管理します。

- **すべてのメール**リストは、メール ツリー下の選択されたアーカイブ ファイルから作成されます。
- **見つかったメールの**リストには検索結果が表示されます。ユーザーは「検索の詳細」 ダイアログを実行するか、「検索」ダイアログで「すべて検索」オプションを設定できま す。
- 「ユーザーが選択したメール」リストは、「すべてのメール」リストまたは「見つかったメール」リストのメールからユーザーによって作成されます。「すべてのメール」リストまたは「見つかったメール」リストのメールが「ユーザーが選択したメール」リストにも含まれている場合、最初の列に赤い縦線が表示されます。

各内部メールリストには、ツールバーの横にあるダイアログバーに関連ボタンがあります。 特定のメールリストが選択され、メールサマリーウィンドウに表示されると、関連ボタンが ハイライト表示されます。

「ユーザー選択メール」リストへのアクセスが有効になり、ユーザーはリストの簡単な監査を実行できます。ユーザーは「表示」→「ユーザー選択メール」を選択して有効化/無効化することで、このリストを無効化し、関連するボタンをグレー表示にすることができます。

ユーザーが選択したメールリストが有効になっている場合、選択したメールをユーザーが選択したメールにコピーするなどの追加のメール メニュー オプションが有効になります。

ユーザーが選択したメールリストの内容はユーザーが制御できます。ユーザーは検索を複数回実行し、結果を**ユーザーが選択したメール**リストにマージできます。マージ前に検索結果をプルーニングすることも可能です。

、[すべてのメール]リストから 1つ以上のメールを選択し、 [ユーザーが選択したメール]リストにコピーするオプションもあります。

マージ/コピー プロセスでは、**ユーザーが選択したメール**リストに重複したメールは作成されません。

ユーザーは1つ以上のメールを選択し、 「見つかったメール」または「ユーザーが選択した メール」リストから削除できます。 「すべてのメール」リストからメールを削除することは できません。

新しいメール アーカイブが選択されるまで、すべてのメールリストの内容は保持されます。

見つかったメールリストの内容は、新しい検索が実行されるか、新しいメール アーカイブが 選択されるまで保持されます。

ユーザーが選択したメールリストの内容は、ユーザーがクリアするか、新しいメール アーカイブが選択されるまで保持されます。

[すべてのメール]および[見つかったメール]リスト内のメールには、最初の列に縦線が表示され、同じメールが [ユーザーが選択したメール]リスト内に存在することが示されることに注意してください。

2 「見つかったメール」と「ユーザーが選択したメール」リスト内のメール をアーカイブする

見つかったメールリストと**ユーザーが選択したメール**リストの内容を mbox アーカイブ ファイルに保存できます。

見つかったメールリストから作成されるアーカイブファイル名は、メインのアーカイブファイル名のベース名に_FIND サフィックスが付加されます。ユーザーが選択したメールリストから作成されるアーカイブファイル名には、 USER サフィックスが付加されます。

たとえば、Gmail のルート mbox アーカイブ ファイルの名前が「All mail Including Spam and Trash.11.09.2018.mbox」の場合、作成されるアーカイブ ファイルの名前は「All mail Including Spam and Trash.11.09.2018_USER.mbox」または「All mail Including Spam and Trash.11.09.2018_FIND.mbox」になります。

見つかったメールまたは**ユーザーが選択したメールのリスト**にあるメールからアーカイブ メール ファイルを作成するには:

- 1. 選択したリストをアクティブにするには、[**見つかったメール**]または**[ユーザーが選択したメール]**ボタンをクリックします。
- 2. 任意のメール上で右クリックし、「Mbox メール アーカイブ ファイルとして保存」 オプションを選択して、選択したリスト内のメールを保存します。
- 3. ファイルの保存が完了すると、作成されたアーカイブ メール ファイルを開くか、 アーカイブ ファイルがあるフォルダーを開くためのダイアログが表示されます。
- 4. 「ファイルを開く」を選択して、作成したアーカイブ ファイルを mbox ビューアーで 開きます。
- 5. 「ファイルの場所を開く」を選択して、作成されたアーカイブファイルのあるフォルダを開きます。このファイルを、mboxファイルのある既存のフォルダのいずれか、または新しいフォルダに手動で移動/コピーする必要があります。

3 「ユーザーが選択したメール」リストのメールからメールリストのイン デックスファイルを作成する

、ユーザー選択メールリスト内のメールを .mboxlist インデックス ファイルに保存できます

(例:「スパムとゴミ箱を含むすべてのメール.11.09.2018_USER.mbox.mboxlist」)。

.mboxlist ファイルには「**すべてのメール**」リスト内のメールのインデックスが含まれているため、メールアーカイブファイルよりもはるかに小さくなります。.mboxlist ファイルはいつでも「ユーザーが選択したメール」リストに再読み込みでき、必要に応じてアーカイブファイルを作成できます。

ユーザーが選択したメールリスト内のメールからメール インデックス ファイルを作成するには:

- 1. をアクティブにするには、 「ユーザーが選択したメール」ボタンをクリックします。
- 2. **ユーザーが選択したメールリスト**内のすべてのメールからインデックス リスト ファイルが作成されます。
- 3. メールインデックスファイルは* USER.mbox.mboxlist として作成されます。