基于文件的配置

MBox Viewer 支持基于 Windows 注册表和基于文件的配置。

默认情况下, Windows 注册表用于存储配置数据。

在启动期间,MBox Viewer 将检查 MBoxViewer.config 文件是否存在以及是否可在以下位置写入:

- 1. MBox Viewer 软件安装文件夹下的 Config 子文件夹或
- 2. 在 Windows 系统创建的用户特定文件夹下的 UMBoxViewer\Config 子文件夹中

例如: C:\Users\UserName\AppData\Local\UMBoxViewer\Config

配置文件格式类似于".reg"注册表文件的格式

[UMBoxViewer\上次选择]

"参数"="值"

每行前面和"="字符周围不允许有空格。

所有参数值都被编码为字符串,并在需要时由 MBox Viewer 转换为数字或其他数据类型。

MBoxViewer.config 文件必须编码为 UTF16LE BOM 文件

MBoxViewer.config.sample 文件包含在软件包的 Config 文件夹下。

为了使 MBox Viewer 能够使用基于文件的配置,

用户需要将此文件重命名为 MBoxViewer.config 文件或复制示例文件

到 C:\Users\UserName\AppData\Local\UMBoxViewer\Config 文件夹并重命名。