

Configuração baseada em arquivo

O MBox Viewer suporta configuração baseada no Registro do Windows e em arquivo.

Por padrão, o Registro do Windows é usado para armazenar dados de configuração. Durante a inicialização, o MBox Viewer verificará se o arquivo MBoxViewer.config existe e pode ser gravado em:

1. a subpasta Config na pasta de instalação do software MBox Viewer ou
2. na subpasta UMBViewer\Config na pasta específica do usuário criada pelo sistema Windows

exemplo: C:\Usuários\Nome do usuário\AppData\Local\UMBViewer\Config

O formato do arquivo de configuração é semelhante ao formato do arquivo de registro ".reg"

```
[UMBViewer\ÚltimaSeleção]
"parâmetro"="valor"
```

Espaços em branco não são permitidos no início de cada linha e ao redor do caractere "=". Todos os valores de parâmetros são codificados como strings e convertidos pelo MBox Viewer em números ou outros tipos de dados quando necessário.

O arquivo MBoxViewer.config deve ser codificado como arquivo UTF16LE BOM

O arquivo MBoxViewer.config.sample está incluído no pacote de software na pasta Config.

Para permitir que o MBox Viewer use a configuração baseada em arquivo, o usuário precisa renomear este arquivo para MBoxViewer.config ou copiar o arquivo de amostra para a pasta C:\Usuários\NomeDoUsuário\AppData\Local\UMBViewer\Config e renomeie.